


Configuração de Email Live Mail

Configuração POP3

Abra o seu Live Mail. Caso não seja a sua primeira configuração abra seu Live Mail e acesse o menu opções, contas de e-mail.

Preencha os campos com os seus dados de acordo com o exemplo abaixo.

- ✓ Seu e-mail: e-mail@dominio.com.br
- ✓ Sua senha de e-mail
- ✓ Seu Nome
- ✓ Selecionar a opção definir configurações do servidor manualmente
- ✓ Avançar



The screenshot shows the 'Adicione contas de email' (Add email accounts) dialog box in Windows Live Mail. The window title is 'Windows Live Mail'. The main heading is 'Adicione contas de email' in green. Below the heading, there is a note: 'Se você possui um Windows Live ID, entre agora. Caso contrário, crie um mais tarde.' and a link 'Entrar no Windows Live'. The form contains several fields and options:

- Endereço de email:** A text box containing 'nome@dominio.com.br'. Below it is a link: 'Obter um endereço de email do Windows Live'.
- Senha:** A text box with masked characters '.....'. Below it is a checked checkbox: 'Lembrar esta senha'.
- Nome para exibição nas mensagens enviadas:** A text box containing 'Seu Nome'.
- Definir configurações do servidor manualmente:** A checked checkbox.


On the right side of the dialog, there is explanatory text: 'A maioria das contas de email funciona com o Windows Live Mail, incluindo Hotmail, Gmail, entre outros.' At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Avançar'.

Configuração de Email Live Mail

Configuração POP3

Preencha os campos com os seus dados de acordo com o exemplo abaixo.

- ✓ Tipo de servidor: POP
- ✓ Endereço do Servidor: mail.seudominio.com.br
- ✓ Porta de Entrada: 995
- ✓ Marcar as opções: requer uma conexão segura (SSL)
- ✓ Selecionar: Texto não criptografado
- ✓ Nome do usuário: e-mail@dominio.com.br
- ✓ Porta de Saída: 587
- ✓ Marcar a opção: Requer autenticação
- ✓ Avançar



The screenshot shows the 'Defina as configurações do servidor' (Define server settings) window in Windows Live Mail. The window is titled 'Windows Live Mail' and has a close button in the top right corner. The main heading is 'Defina as configurações do servidor' in green, with a subtitle: 'Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.' Below this, there are two columns of settings: 'Informações do servidor de entrada' (Incoming server information) and 'Informações do servidor de saída' (Outgoing server information). In the incoming section, 'Tipo de servidor:' is set to 'POP', 'Endereço do servidor:' is 'mail.dominio.com.br', 'Porta:' is '995', and 'Requer uma conexão segura (SSL)' is checked. 'Autenticar usando:' is set to 'Texto não criptografado', and 'Nome de usuário de logon:' is 'nome@dominio.com.br'. In the outgoing section, 'Endereço do servidor:' is 'mail.dominio.com.br', 'Porta:' is '587', and both 'Requer uma conexão segura (SSL)' and 'Requer autenticação' are checked. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancelar', 'Voltar', and 'Avançar'.

Windows Live Mail

Defina as configurações do servidor

Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.

Informações do servidor de entrada

Tipo de servidor:
POP

Endereço do servidor: mail.dominio.com.br Porta: 995

Requer uma conexão segura (SSL)

Autenticar usando:
Texto não criptografado

Nome de usuário de logon:
nome@dominio.com.br

Informações do servidor de saída

Endereço do servidor: mail.dominio.com.br Porta: 587


Requer uma conexão segura (SSL)

Requer autenticação


Cancelar Voltar Avançar

Configuração de Email Live Mail

Configuração POP3



Deseja continuar usando este servidor? Sim.



✓ Sua conta está configurada

Configuração de Email Live Mail

Configuração IMAP

Abra o seu Live Mail. Caso não seja a sua primeira configuração abra seu Live Mail e acesse o menu opções, contas de e-mail.

Preencha os campos com os seus dados de acordo com o exemplo abaixo.

- ✓ Seu e-mail: e-mail@dominio.com.br
- ✓ Sua senha de e-mail
- ✓ Seu Nome
- ✓ Selecionar a opção definir configurações do servidor manualmente
- ✓ Avançar

Windows Live Mail

Adicione contas de email

Se você possui um Windows Live ID, entre agora. Caso contrário, crie um mais tarde.
[Entrar no Windows Live](#)

Endereço de email:
[Obter um endereço de email do Windows Live](#)

Senha:
 Lembrar esta senha

Nome para exibição nas mensagens enviadas:

Definir configurações do servidor manualmente

A maioria das contas de email funciona com o Windows Live Mail, incluindo Hotmail, Gmail entre outros.


Cancelar Avançar

Configuração de Email Live Mail

Configuração IMAP

Preencha os campos com os seus dados de acordo com o exemplo abaixo.

- ✓ Tipo de servidor: IMAP
- ✓ Endereço do Servidor: mail.seudominio.com.br
- ✓ Porta de Entrada: 993
- ✓ Marcar as opções: requer uma conexão segura (SSL)
- ✓ Selecionar: Texto não criptografado
- ✓ Nome do usuário: e-mail@dominio.com.br
- ✓ Porta de Saída: 587
- ✓ Marcar a opção: Requer autenticação
- ✓ Avançar



The screenshot shows the 'Defina as configurações do servidor' (Define server settings) window in Windows Live Mail. The window is titled 'Windows Live Mail' and has a close button in the top right corner. The main heading is 'Defina as configurações do servidor' in green. Below the heading is a note: 'Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.' The window is divided into two columns: 'Informações do servidor de entrada' (Incoming server information) and 'Informações do servidor de saída' (Outgoing server information). In the 'Informações do servidor de entrada' section, the 'Tipo de servidor' (Server type) is set to 'IMAP'. The 'Endereço do servidor' (Server address) is 'mail.dominio.com.br' and the 'Porta' (Port) is '993'. There are two checked checkboxes: 'Requer uma conexão segura (SSL)' and 'Requer autenticação'. The 'Autenticar usando' (Authenticate using) dropdown is set to 'Texto não criptografado'. The 'Nome de usuário de logon' (Login user name) is 'nome@dominio.com.br'. In the 'Informações do servidor de saída' section, the 'Endereço do servidor' (Server address) is 'mail.dominio.com.br' and the 'Porta' (Port) is '587'. There are two checked checkboxes: 'Requer uma conexão segura (SSL)' and 'Requer autenticação'. At the bottom right, there are three buttons: 'Cancelar', 'Voltar', and 'Avançar'.

Windows Live Mail

Defina as configurações do servidor

Se você não souber as configurações do servidor de email, contate o seu provedor de serviços de Internet ou o administrador da rede.

Informações do servidor de entrada

Tipo de servidor:
IMAP

Endereço do servidor: mail.dominio.com.br Porta: 993

Requer uma conexão segura (SSL)

Autenticar usando:
Texto não criptografado

Nome de usuário de logon:
nome@dominio.com.br

Informações do servidor de saída

Endereço do servidor: mail.dominio.com.br Porta: 587


Requer uma conexão segura (SSL)

Requer autenticação


Cancelar Voltar Avançar

Configuração de Email Live Mail

Configuração IMAP



Deseja continuar usando este servidor? Sim.



✓ **Sua conta está configurada**